

Syguide til Pufærmer og andet puf.

Denne guide er ikke en komplet guide, men en tillægsguide til andre syguider, fx en guide til en almindelig kofte, som man gerne vil sætte pufærmer på.

Her i denne guide lægges der op til at man har syet koften hvor pufærmerne skal på. Så det er kun en guide til ærmerne, da koften syes efter en standart model.

Derfor er det heller ikke en begynder guide, da den er skrevet til at man har

kendskab og har prøvet at sy, en kofte og har prøvet at sy kiler i, ved hvordan man måler ud til ærme og at man ved hvad ret og vrang er(ellers find en almindelig kofte guide).




Pufærmer er en god måde at gøre sit tøj mere pralende uden at der skal se dyrt ud i stoffet, og så er det jo heller ikke skade til at det får mænd til at se bredskuldret og muskuløse ud. Princippet i denne syguide kan hurtigt omformes til bukseben, slidser i trøjen eller i kjolen. Så når man lærer grundprincippet er det slet ikke så svært.

Allerførst skal man bestemme sig for hvor mange udkæringer der skal være i ærmet, jeg synes selv at 8 er et passende antal til en normal størrelse ærme. Hvor store de præcis skal være er svært at sige da lille Oles ærmer jo ikke skal være lige så store som store Bents ærmer. Så nedenstående mål på tegningerne er kun vejledende.

Så måler du fra skulder og dobbelt så langt ned af armen som du gerne vil have puffen til at gå. Fx fra skulder til albue, hvis den skal gå fra skulder til midt på overarmen (husk 2 cm ekstra til sømrum) og der efter omkredsen som på et almindeligt ærme og ligger 8 cm til i sømrum.

Dette


klipper du ud som 2 rektangler (du skal jo have 2 ærmer) og deler hver i 8 stykker i bredden.(eller dividere stykket med 8 i bredden og klipper det ud i 8 lag)




Så skal der klippes "appelsinbåde" ud, her skal du klippe 16 ud som nedenstående figur, husk størrelsen kun er vejledende og skal tilpasses ærmestørrelsen så hver appelsinbåd er 2-4 cm kortere.

Så mangler du kun det nedre stykke af ærmet. Der måler man fra derfra hvor puffen skal gå til og til håndledet og rundt om armen på det bredeste punkt og ligger 2 cm til hvert mål og klipper det ud 2 gange så du får 2 rektangler mere.

Så zigzagger du alt stoffet rundt i kanten, da der ikke findes noget mere ærgerligt end et fedt kostume man bliver nød til at kassere fordi det trævler fra hinanden.



Nu skal du tage 8 appelsinstykker og 8 overærmostykket fra til det første ærme, og af dem tager du et ærmestykke og et appelsinstykke og ligger ret mod ret, så ærmestykket følger appelsinstykket rundt i buen, så syningen stopper præcis midt i appelsinstykket, ca. en cm fra spidsen. Her er det




klart en fordel at have arbejdet med kiler får, da det faktisk er samme princip. Bagefter tager man endnu et ærmestykke og syer på i den anden side så syningerne mødes i spidserne fra begge sider.


Sådan forsætter man hele puffen rundt, hvor man til sidst syr, de sidste par cm, på ærmestykkerne sammen så ærmet bliver pænt.

Nu bør du have, hvis du retvender stoffet, noget der mest af alt minder om en japansk lygte.

Så syr du underærmet op i den ene ende, hvor efter du syr det sammen som et rør. Nu ligger du underærmet ind i overærmet så det ligger ret mod ret, og med folder i puffen så størrelsen passer til underærmet, hvorefter man syr ærmerne sammen i kanten.



Nu har du et helt ærme lige til at sy på koften eller hvad du nu vil bruge det til, når du syr det på koften gør du som du plejer med et almindeligt ærme, ret mod ret, og for at give en flottere puf kan man med fordel fordele eventuelle folder, der er nødvendige for at få ærmet til at passe i størrelse med ærmegabet, i toppen af ærmerne. Til slut finder du noget matchede bånd som du binder rundt om armen lige under puffen, for at holde den oppe, og så er man ellers klar.



Her til sidst er der lidt ekstra ideer til puffet, hvis man bare laver nogle klip på en almindelig kofte kan der også syes appelsinstykker deri så der også kommer puf midt på koften, lave et kors eller en blomst ved at sætte dem i midt på koften i det ønskede mønster. Man kan også fylde sine skulder pufærmer med noget pladevat eller lign for at give en stivere puf, sy elastik i, i stedet for snor til at holde puffen oppe. Prøv dig frem, måske udvikler du en mode med pufærmer

Copyright Penille Sørensen